


# VPN-Verbindung einrichten

## Allgemein

- Für eine funktionierende VPN-Verbindung, die für das mobile Arbeiten genutzt werden kann, müssen einige Schritte vorab durchgeführt werden



## Konfigurationsdatei herunterladen




- Über unser [Userportal](#) kann die persönliche Konfigurationsdatei heruntergeladen werden

Als Login dient der Windows-Account (Kürzel oder Nachname), nicht die Email-Adresse!

- Herunterladen durch klicken auf:
- *Download for Windows, macOS, Linux*
- *Use with OpenVPN Connect v3 clients*



- Die Konfigurationsdatei wird heruntergeladen
- Die Konfigurationsdatei im OneDrive-Verzeichnis unter Dokumente ablegen:




Das Ablegen der Konfigurationsdatei in den Dokumenten des OneDrives hat zwei Vorteile: Die Datei wird automatisch über OneDrive synchronisiert und gesichert und das Standard-Suchverzeichnis des OpenVPN Connect (VPN-Client) sucht später nach der Datei in diesem Verzeichnis.

## Konfigurationsdatei einspielen


- Bitte entsprechend die Anleitung wählen, die zum installieren Client passt
- Welcher Client installiert ist sehen Sie, wenn Sie über das Startmenü „VPN“ eintippen
- Die Varianten lauten „OpenVPN Connect“ und „OpenVPN GUI“

## Einspielen für OpenVPN Connect


- Falls noch nicht geschehen, OpenVPN Connect starten




- OpenVPN Connect starten und die „AGBs“ akzeptieren



- Auf „UPLOAD FILE“ klicken



- Auf „BROWSE“ klicken



- heruntergeladene Konfigurationsdatei auswählen

### VPN starten



- Nachdem die Konfigurationsdatei eingespielt wurde, den Benutzernamen angeben und auf „CONNECT“ klicken
- In der Passwortabfrage das Passwort eingeben um das VPN zu starten



- Bei erfolgreich Verbindung zeigt das Taskleisten-Icon dies an, indem der rote Punkt grün wird


Wenn das Kennwort im VPN Client gespeichert wird, ändert sich dieses bei einer Änderung des Windows-Passwortes nicht automatisch mit! Das gespeicherte Kennwort im VPN Client muss also bei einer Änderung des Windows Kennwortes ebenfalls geändert werden.

### Einspielen für OpenVPN GUI

- Falls noch nicht geschehen, OpenVPN GUI starten




- Auf das Taskleisten-Icon einen Rechtsklick machen und „Import“ auswählen




- Konfigurationsdatei auswählen

## VPN starten



- Auf das Taskleisten-Icon einen Rechtsklick machen
- Auf Namen der Konfigurationsdatei fahren
- Auf „Verbinden“ klicken



- Passwort eingeben und auf „OK“ klicken

Wenn das Kennwort im VPN Client gespeichert wird, ändert sich dieses bei einer Änderung des Windows-Passwortes nicht automatisch mit! Das gespeicherte Kennwort im VPN Client muss also bei einer Änderung des Windows Kennwortes ebenfalls geändert werden.

[Schritt nach oben](#) | [Zurück zur Firmenauswahl](#)

From: <https://wiki.nhteam.de/> - **Knowledge Base**

Permanent link: <https://wiki.nhteam.de/doku.php?id=offenes-wiki:vpn&rev=1737636449>

Last update: **2025/01/23 12:47**